

revio 4
Installation
April 2026 V4.0.344



April 2026

revio ag
Kesslerstrasse 9
9001 St. Gallen

Tel.: +41 71 228 29 25

Internet: www.revio.ch

© Copyright 2026 by revio ag

revio ist eine eingetragene Marke von revio ag. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Verwendung ausserhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet und stellt eine strafbare Handlung dar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Alle Rechte vorbehalten.

revio ag übernimmt keine Haftung für Inhalte. Dieses Dokument soll lediglich als Anwendungsanleitung dienen. Die aufgeführten Beispiele sind frei erfunden und nicht für einen konkreten Fall anwendbar.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	iii
revio 4 Installation	4
Aktualisierung	4
Was in diesem Handbuch steht.....	4
Systemanforderungen.....	4
Serverinstallation	5
Schritt 1: Serverinstallation.....	5
Schritt 2: Installation der Datenbank und Konfiguration	7
Schritt 2: admin Passwort vergeben (revio admin User, wird als erster User benötigt um sich über den Client einzuloggen...)	12
Schritt 3: Weitere revio Benutzer einrichten (dies kann nach der Installation des Clients auch direkt im Client mit dem admin- Benutzer erfolgen).	13
Schritt 4: Lizenz aktivieren	14
Schritt 5: Inhalte aktualisieren (lädt die aktuellen Vorlagen der Akten)	15
Schritt 4: Abschluss der Konfiguration	15
Client Installation	17
Schritt 1: revioClient.zip entpacken.....	17
Schritt 2: revioClient msix Package starten	17
Schritt 3: revio4 öffnen (Windows → Start → revio4 Ausführen)	17
Schritt 4: ServerKonfiguration hinzufügen	17

revio 4 Installation

Aktualisierung

Die Dokumentation wird aktualisiert, sobald neue Informationen verfügbar sind. Die jeweils aktuelle Version sowie ergänzende Dokumente zur Installation finden Sie auf:

<https://github.com/krevio/documentation>

Was in diesem Handbuch steht

Dieses Handbuch beschreibt die Erstinstallation von revio 4 in einer Windows Umgebung.

Systemanforderungen

Bevor Sie mit der Installation von revio 4 beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihr System die folgenden Anforderungen erfüllt:

Server:

- Windows Server 2022 oder höher
- Mindestens 16 GB RAM
- Mindestens 100 GB freier Festplattenspeicher
- Microsoft .net Version 9 (oder neuer)

Client:

- Mindestens 16 GB RAM
- Mindestens 1 GB freier Festplattenspeicher
- Microsoft .net Version 9 (oder neuer)

Serverinstallation (Backend)

Schritt 1: Serverinstallation

- Auf dem Server PowerShell als Administrator ausführen
- Wechseln auf das Laufwerk wo revio backend installiert werden soll und erstellen das Verzeichnis:

- `c:\`

- Erstellen Sie ein Verzeichnis am gewünschten Installationsort z.B. «c:\revio4backend

```
md revio4backend  
cd c:\revio4backend
```

- Laden Sie das Installationsskript ins erstellte Verzeichnis

```
Invoke-WebRequest -Uri https://reviofiles.blob.core.windows.net/revio4-installation-files/latest/InstallRevioBackend.ps1 -OutFile "$PWD\InstallRevioBackend.ps1"
```

- und führen Sie dieses mit Powershell aus

```
.\InstallRevioBackend.ps1
```


Falls die Ausführung von Skripts auf Ihrem System deaktiviert ist aktivieren mit :

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

```
Closed running instance of msedge.  
Launching default browser with URL: https://THINKSTATIONP3:27011/admin  
Die Aufzeichnung wurde beendet. Die Ausgabedatei ist "C:\revio4backend\logs\install_log.txt".  
Installation process completed successfully.
```




Alternativ können Sie das Script über Windows Explorer ausführen:




- Die Installation wird gestartet und **sobald** die Installationsdateien **erfolgreich heruntergeladen** worden sind, wird der Standardbrowser mit der Konfiguration geöffnet

Schritt 2: Installation der Datenbank und Konfiguration



Falls der Browser nicht automatisch geöffnet wird, kann dies manuell erfolgen, öffnen Sie den Browser und geben Sie folgende Adresse ein: <https://servername:27011/admin>

- mit «next» wird die Datenbank konfiguriert, wählen Sie den «Data-Path» für das gewünschte Datenbankverzeichnis aus.
- mit «Start Installation» beginnt der download der Datenbank und die Installation



revio-Server **2** revio-Database

revio-Database

Use a manual connection: ☐

Data-Path: D:\revio4data

Database-Port: 27040

Windows Service-Name: revio4Db

Start installation

- nach erfolgreichem Herunterladen der Datenbank, wird das Installationsbatch File angezeigt. «Store Install-Batch» ins Datenbank-Verzeichnis speichern.

Downloading Database Files...





revio-Database

Content of the generated install batchfile

```
@echo off

:: Set console colors
color 09

:: Clear the screen
cls

cd /d "%~dp0"
echo Current directory is %cd%
```


Store the generated install batchfile (dbinstall.bat) in folder D:\revio4data

[Store Install-Batch](#)

- Das gespeicherte Install-Batch File als Administrator ausführen über PowerShell

```
cd .\data\revio4\
cmd /c ".\dbinstall.bat"
```

- Oder alternativ über Windows Explorer Ausführen als Administrator:



```
Current directory is C:\data\revio4


=====
revio
Database-Installation
=====

This script will help you
perform the db-installation.

Press any key to continue...

Install mongodb
  1 file(s) copied.
setup database service for revio
{"t":{"$date":"2026-01-07T09:42:25.830+01:00"},"s":"I",
start database service for revio
The revio4Db service is starting.
The revio4Db service was started successfully.

convert database to replica set
PS C:\data\revio4>
```



- wenn die Datenbank korrekt installiert wurde, wird die Konfiguration angezeigt, klicken Sie ganz unten rechts auf den Button «next»

Schritt 2: admin Passwort vergeben (revio admin User, wird als erster User benötigt um sich über den Client einzuloggen...)

Administrator-Password

Please set the password for the user "admin". This password is then required for the first login with the revio client, so don't forget it!

Password:


Confirmation:

Apply admin password

Klicken Sie nun auf „Apply admin password“ um zu speichern. Das Speichern dauert einen kurzen Moment – bitte warte, bis der Button wieder blau ist. Anschliessend auf „Next“ klicken.

Schritt 3: Weitere revio Benutzer einrichten

- dies kann nach der Installation des Clients auch direkt im Client mit dem admin-Benutzer erfolgen
- geben Sie das Benutzer-Login (E-Mail-Adresse) des ersten Users ein, klicken Sie auf „Create“ und anschliessend auf „Next“.



The screenshot shows the 'revio Backend-Configuration' window. On the left, there is a sidebar with 'Configuration' (selected) and 'Support'. The main area is a large blue rectangle. Below it, a progress bar shows three steps: 'revio-Server' (completed), 'revio-Database' (completed), and 'Administrator' (current step). The 'Administrator-Password' section has a green checkmark and the instruction 'Enter the Email (Username) for the new user.' Below this, there is an 'Email:' label and a text input field containing 'zac@k-partner.ch'. A 'Create' button is at the bottom.

revio Backend-Configuration

Configuration
Support

revio-Server revio-Database Administrator

Administrator-Password

✓

Enter the Email (Username) for the new user.

Email:

Create

Schritt 4: Lizenz aktivieren

License-Activation

Activate your revio-license

revio License-Key:

[Activate License](#)

No license found

[Previous](#)
[Next](#)

- Fügen Sie den im E-Mail genannten revio License Key ein. Klicken Sie anschliessend auf „Activate License“, um die Lizenz zu aktivieren. Klicken Sie danach auf „Next“, um fortzufahren.

License-Activation



Licenetaker

Name:
 Contact:
 Street:
 Zip:
 City:
 Phone:
 Email:

Licensebundles


Basislizenz
 Default (500) Secretary (0)

reviodocu
 Default (11) Secretary (1)

[Previous](#)
[Next](#)

Schritt 5: Inhalte aktualisieren (lädt die aktuellen Vorlagen der Akten)

- «Install templates» anklicken und nach erfolgtem Update weiter mit «next»



Schritt 4: Abschluss der Konfiguration

- «**Get-Client Configuration**» anklicken und in ein Verzeichnis sichern, **diese Datei wird für die Installationskonfiguration** für die Clients benötigt.

Name	Date modified	Type	Size
 revioClientConfig.zip	1/7/2026 9:55 AM	Compressed (zipp...	2 KB

Die Serverinstallation ist nun beendet und Sie können den Browser schliessen.



Sie können in **Windows** unter „**Dienste**“ prüfen, ob die benötigten Services laufen (und bei Bedarf auch zur Überwachung hinzufügen):


1. Öffnen Sie **Dienste**:
 - **Windows-Taste** drücken und „**Dienste**“ eingeben, oder
 - **Win + R** → services.msc → **OK**
2. Suchen Sie die folgenden Einträge und prüfen Sie den Status:
 - **revio4Db**
 - **revioServer**
3. Der Status sollte „**Wird ausgeführt**“ sein. Falls nicht:
 - Rechtsklick auf den Dienst → „**Starten**“ (oder „**Neu starten**“).

Prüfen ob das Backend erreichbar ist: geben Sie im browser <https://servername:27011> ein, das Backend antwortet mit dem aktuellen Status



oder den Gesamtzustand ermitteln:

<https://servername:27011/healthz>



Client Installation (auf dem Client Computer)

Schritt 1: Aktuellen client herunterladen:

<https://reviofiles.blob.core.windows.net/revio4-installation-files/latest/revioClient.zip>


Schritt 2: revioClient.zip entpacken

Schritt 3: revioClient msix Package starten

Schritt 4: revio4 öffnen (Windows → Start → revio4 Ausführen)

(allenfalls werden noch zwei fehlende .net Komponenten von Microsoft installiert)


Schritt 5: ServerKonfiguration hinzufügen



Wählen Sie die zuvor gespeicherte Datei «revioClientConfig.zip»

Version 4.0.0.98-beta+5b3a2bc24e54ba611f4e6f68df58bf549ea2c989

Willkommen im revio



Installieren Sie das Zertifikat «Ja»

Melden Sie sich nun mit dem Admin Login und dem Passwort an.